

“Manual para instalación de Teléfono Virtual: X Lite .

Primero debe de tener instalado el Programa X Lite, para posteriormente pasar a configurar su Extensión y Nombre del usuario de la misma.

El programa lo puede descargar sin costo alguno de:

<http://www.xten.com/index.php?menu=download>

Es importante que descargue la aplicación que va acorde con su Sistema Operativo.

La siguiente tabla es muy parecida a la que aparece en la dirección que se proporciono arriba.

Nombre	Sistema Operativo	Logotipo Representativo.
X-Lite v3.0 for Windows	Microsoft Windows XP	
X-Lite v2.0 Build 1106q for MAC OS X [X-Lite_Install.dmg]	Mac OS X	
X-Lite v2.0 Build 1105d for Linux [X-Lite_Install.tar.gz]	Linux	

Si usted tiene instalado en su computadora el sistema operativo Windows, por favor dé clic para descargar la primera opción. Si posee Linux(pinguino ), u Mac(Manzana ) , haga clic respectivamente en su logotipo.

Posteriormente ya descargado el archivo, ejecútelo y seguirá los siguientes pasos.

Continuamos con la configuración.

Primero debe de ejecutar el programa (Teléfono virtual).



Este es una vista previa de un teléfono virtual ya configurado. Como puede ver, en la pantalla del mismo despliega una leyenda que dice:

Your Number is:1003.

La imagen expuesta arriba representa un teléfono con el numero de extensión 1003, posiblemente su teléfono todavía no despliegue esa información, ya que primero se requiere de su configuración de Micrófono y Bocinas. No se preocupe. El objetivo de este manual es llevar a cabo con éxito la configuración de su Extensión y su teléfono lucirá como la imagen de arriba.

La primera vez que ejecutamos la aplicación X lite(Teléfono Virtual), nos aparecerá una pantalla de configuración de Hardware, como el Micrófono y Bocinas. Es muy común que el programa se asegure de que esté configurado para así poder hacer llamadas y que la aplicación se ejecute satisfactoriamente.

La imagen de abajo muestra opciones de selección de su Micrófono y Bocinas, es muy importante que seleccione sus bocinas que ya tiene instalado en su computadora, por favor de clic en el siguiente botón  para ver sus bocinas, posteriormente lo seleccionará para que usted pueda utilizarlas para escuchar.

Por favor siga las mismas instrucciones para el Micrófono, en la parte de abajo.

En ésta misma imagen podemos apreciar 2 opciones mas, que son **Speaker Mixer** y **Microphone Mixer**, éstas opciones **no** las necesitará, favor de dar clic en siguiente  una ves seleccionado su Micrófono y Bocinas.



Posteriormente continuamos con las configuraciones del teléfono.

Después de haber configurado satisfactoriamente su Micrófono y Bocinas, aparecerá otra pantalla como la abajo.



Esta imagen que se observa, son las opciones a configurar para que su teléfono pueda funcionar, es necesario llenar los campos que a continuación se hará mención:

- **Enabled: Yes** : (deberá hacer doble clic sobre el nombre y elegirá la opción YES.) posteriormente da clic en BACK **BACK** para regresar de nuevo a esta pantalla.
- **Display Name:** : Por favor escriba allí su nombre.
- **Username:** : Por favor digite allí su extensión, usted conocerá su extensión en una hoja que le será proporcionada por el Administrador de red.
- **Authorization User:** : Nuevamente digite su numero de extensión.
- **Password:** : Por favor digite su clave proporcionada por su administrador de red.

- **Domain/Realm:** Aquí digitará el numero de IP Del Servidor, usted conocerá el numero de IP en la hoja que le proporcionó el Administrador de red. Se le conoce como IP a un conjunto de números separados por un Punto.
- **SIP Proxy:** : Por favor digite nuevamente el conjunto de números separados por punto, o conocido también como la IP del servidor.

Esas son las únicas opciones que modificará. Acabando de configurar esto, puede ahora cerrar la ventana dando clic en .



Felicidades! Usted ha llegado al final de su configuración de su teléfono virtual!!



Recuerde que el Administrador del Servidor le proporcionará los datos que requiere para configurar su extensión en la aplicación X Lite.

Es importante recalcar que lo que continua abajo es de suma importancia, es en caso para que cuando se realicen cambios en su extensión, usted conozca como hacerlo de nuevo, y aparte se familiarice con este teléfono virtual para conocer de lleno sus funciones.

En caso que el administrador de red realice cambios en su extensión, le será notificado, con nuevos datos, si necesita reconfigurar su teléfono, favor de dar clic

sobre el icono  que es la imagen representativa del Menú del teléfono virtual.

Nota: Esto es en caso de llevar a cabo una reconfiguración, pero no estaría demás conocer las opciones que ofrece el menú de su teléfono virtual X Lite.





Posteriormente se aparecerá esta ventana que nos dice las opciones siguientes:

Recent Calls : Esta opción nos dice las llamadas recientes, tanto entrantes como salientes, que son:

Received Calls : llamadas recibidas.

Dialed Calls : llamadas hechas.

Phonebook : Esta opción sirve para guardar contactos.

User Settings : Al dar clic en esta opción podremos ver las configuraciones actuales del teléfono virtual.

System Settings : Nos permite configurar de nuevo nuestro teléfono virtual.


Advanced System Settings : Con ésta opción podremos configurar en forma avanzada nuestro teléfono virtual.

Es importante señalar que para salir de cada opción, el botón **BACK** (regresar) nos posicionará nuevamente en el menú, tal y como se muestra en la imagen de abajo.



Esta pantalla desplegará varias opciones , como ya se mencionó en la parte de arriba. La característica que nos interesa es **System Settings**.

Una ves dentro de **System Settings**, aparecerá una ventana muy similar a la imagen de abajo. Recuerde que si por otra razón le da doble clic a otra opción que no le interesa, o fue sin querer, con el botón **BACK** se puede regresar al principio de las opciones.



Una vez dentro de la pantalla, daremos doble clic en **SIP Proxy**, que por consiguiente aparecerá esta otra ventana así como la imagen de abajo.



Usted puede ver en esta imagen un conjunto de números en la opción **Default**, ese conjunto de números separados por un punto, se le conoce IP. Son términos computacionales que manejan administradores de red y sistemas.

Siguiendo con la imagen, es importante que dé doble clic en **[Default]** y aparecerá de nuevo una pantalla que le será familiar, ya que la siguiente imagen ya se explicó en la parte de arriba, recuerde que esto se está haciendo de nuevo para que en caso futuro su extensión o información sea modificada, usted puede reconfigurar rápidamente con estas opciones. Por supuesto que su administrador de red le hará saber sus modificaciones, y así usted las hará sin problema alguno.




Esta imagen que se observa, son las opciones a configurar para que su teléfono pueda funcionar, es necesario llenar los campos que a continuación se hará mención:

- **Enabled: Yes** : (deberá hacer doble clic sobre el nombre y elegirá la opción YES ✓ Yes dando doble clic y la palomita le hará saber que hizo el cambio correctamente.) posteriormente da clic en BACK **BACK** para regresar de nuevo a esta pantalla.
- **Display Name:** : Por favor escriba allí su nombre.
- **Username:** : Por favor digite allí su extensión, usted conocerá su extensión en una hoja que le será proporcionada por el Administrador de red.
- **Authorization User:** : Nuevamente digite su numero de extensión.
- **Password:** : Por favor digite su clave proporcionada por su administrador de red.
- **Domain/Realm:** : Aquí digitará el numero de IP Del Servidor, usted conocerá el numero de IP en la hoja que le proporcionó el Administrador de red. Se le conoce

como IP a un conjunto de números separados por un Punto.

SIP Proxy: Por favor digite nuevamente el conjunto de números separados por punto, o conocido también

Listo, usted nuevamente configuro completamente su teléfono virtual, ahora, le presentamos una tabla con las funciones normales que posee.

Teclear	Función
	Consultar directorio de extensiones
	Configurar la hora para activar el modo despertador
	Recibir información de la ultima llamada entrante
	Activar llamada en espera
	Desactivar llamada en espera
	Redireccionar su extensión a cualquier otra.
	Desactivar su Redireccionamiento
	Para activar No Molestar (DND)
	Para desactivar No Molestar (DND off)
	Para activar el redireccionamiento de llamada cuando el usuario esta en No Molestar (DND)
	Para desactivar el redireccionamiento de llamada cuando el usuario esta en No Molestar (DND)
	Para entrar al buzón de voz de la extensión en que se hace la llamada
	Consultar buzón
	Presione 0 para grabar msgs 1- Grabar msg no disponible 2- Msg ocupado 3- Grabar su nombre



Consultar buzón

Presione 0 para grabar msgs

- 1- Grabar msg no disponible
 - 2- Msg ocupado
 - 3- Grabar su nombre
 - 4-Cambiar su clave
-